

module.RemoveListener

Удаление обработчика событий

Синтаксис

```
module.RemoveListener(EventType, EventParent, Listener)
```

Название	Пример	Описание
EventType	IR.EVENT_MODULE_START	type: number Идентификатор события, за которым следит слушатель
EventParent	module.GetPopup("Popup 1").GetItem("Item 1")	type: Object Входной параметр, необходимый для создания слушателя. Если параметра нет, укажите 0
Listener	function(){...}	type: Function Не именованная функция или ссылка на объявленную функцию, внутри которой выполняются действия
На выходе		
Boolean	true	type: Boolean Результат удаления обработчика

Пример

```
module.RemoveListener(IR.EVENT_ITEM_PRESS,module.GetPopup("Popup 1").GetItem("Item 1"),function()  
{  
    IR.Log("Item 1 pressed");  
});
```

События для слушателя можно посмотреть тут: [ссылка](#)