

Device.RemoveListener()

удалить слушатель устройства

Синтаксис

```
Device.AddListener(event, function, [pointer]);
```

Название	Пример	Описание
function	function(data) {}	type: function не именованная функция или обращение к функции
pointer	-	type: object указатель на объект, который обслуживает функцию (опционально)
На выходе		
data		type: string полученные данные в байтовом формате

Пример

```
function print()
{
    IR.Log(text);
}
Module.GetDevice("MyDevice").RemoveListener(IR.EVENT_RECEIVE_TEXT, print);
```

При использовании слушателя устройства работают только [события драйвера](#)