

```
//Создание действия с IR.ADVANCED_SLIDER и IR.ADVANCED_STRING var l_oAction =  
l_oSubDevice.AddAction("Set temperature", true, function(in_data){  
  
var l_oData = JSON.Parse(in_data); //парсим объект IR.Log(l_oData.Temperature); //"35" - если  
пользователь выбрал 35 IR.Log(l_oData.Message); //"Hello, world!" - если пользователь ввел эту  
надпись  
  
}, undefined, null, null, [{ Type: IR.ADVANCED_SLIDER, Name "Temperature", Min: 1, Max: 100 },  
{ Type: IR.ADVANCED_STRING, Name "Message", Default: "Hello", Keyboard:  
IR.KEYBOARD_DECIMALPAD }], false);
```